# ISSN 0751-154X (R) Vertissem

Bulletin technique n° 26 du 2 septembre 1986

BETTERAVES

Renouvelez le traitement dans le cas

des arrachages tardifs.

B COLZA

\* PENSEZ A REMETTRE EN PLACE LES CUVETTES JAUNES DE PIEGEAGE

\* LIMACES: Soyez vigilants

BLE

PRESENCE DE CARIE SIGNALEE DANS CERTAINS LOTS

#### BETTERAVES

CERCOSPORIOSE: RENOUVELEZ LE TRAITEMENT DANS LE CAS DES ARRACHAGES TARDIFS

- La pression de la cercosporiose est toujours importante dans les parcelles non protégées notamment dans certains secteurs comme les Rieds (attaques plus faibles dans le Pays de WISSEMBOURG).
- Dans les parcelles traitées selon nos préconisations, la maladie a été bien maîtrisée mais pourrait redémarrer quand le produit arrivera au terme de sa persistance d'action.
- A noter que l'oïdium est, en raison du temps frais, toujours absent ou très peu développé.

#### Nos conseils

- Compte tenu du risque vis-à-vis de la cercosporiose, un traitement devra être effectué dans les deux cas suivants : - parcelles non protégées contre cette maladie.
- parcelles déjà protégées pour lesquelles est prévu un arrachage tardif. Renouvelez l'intervention en comptant un délai de 21 jours au plus depuis le 1er traitement.
- Utilisez un produit polyvalent efficace sur ofdium et cercosporiose (voir bulletin n° 22 du 29.07) pour prévenir un éventuel développement de l'oïdium en cas de réchauffement.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG

MINISTERE DE L'AGRICULTURE D.R.A.F.

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative 67084 STRASBOURG CEDEX Tél.: 88.37.32.18 Bas-Rhin: 88.69.65.89 - Haut-Rhin: 89.41.11.68

#### COLZA

#### PENSEZ A REMETTRE EN PLACE LES CUVETTES JAUNES DE PIEGEAGE

- Les semis de colza sont en cours et on observe même les lères levées.
- Il est donc temps de placer les cuvettes jaunes dans les parcelles, pour déceler le début du vol des grosses altises.
- Reportez-vous à la fiche couleur jointe qui explique la technique de piégeage.
- Conservez cette fiche tout au long de la campagne. Vous y trouverez les seuils de traitement contre les insectes, les produits autorisés...

#### LIMACES : SOYEZ VIGILANTS

- Les cultures doivent être surveillées dès le semis jusqu'au stade 2 feuilles vraies.
- Il est conseillé de placer sous une tuile, une poignée de granulés anti-limaces qui servira d'appâts.
- Dès que l'on constate la présence de limaces mortes près de ces pièges ou dessous, il faut réaliser un traitement en plein, le soir de préférence, à raison de 25 g ranulés/m2.

#### Matières actives :

- mercaptodiméthur (MESUROL anti-limaces), - métaldéhyde (nombreuses spécialités). Certaines spécialités contiennent un répulsif vis-à-vis des chiens.

#### BLE

#### PRESENCE DE CARIE SIGNALEE DANS CERTAINS LOTS


Plusieurs organismes stockeurs nous signalent des cas de carie du blé; il semble même que les lots cariés soient plus nombreux qu'en 1985, notamment dans le Bas-Rhin.

Rappel des symptômes : ceux-ci sont visibles à partir de l'épiaison - les tiges ont une couleur vert-foncé avec reflets bleuâtres. L'épi est très aplati avec un aspect "ébouriffé"; le grain est souvent visible entre les glumes. Les grains cariés prennent une teinte vert olive puis brune, ils s'écrasent à la moindre pression en dégageant une odeur de poisson pourri; très légers, ces grains flottent sur l'eau.

# DEUX PRECAUTIONS ESSENTIELLES POUR ENRAYER CETTE MALADIE

- N'utilisez pas comme semence, une récolte contenant plus de 1 % de grains cariés.
- N'employez que des semences désinfectées : la plupart des produits est efficace mais la qualité de l'enrobage est primordiale. Reportez-vous à la note technique "traitement des semences de céréales" bulletin n° 25 du 19 août.

### RAVAGEURS DU COLZA




#### ... avec la bonne méthode...

#### Le piégeage ou technique de la cuvette jaune

- Mise en place des cuvettes : dès le semis, ou au plus tard à la levée dès les premiers réchauffements ; les installer à 10 mètres de la bordure, du côté d'un ancien champ de colza ; les remplir avec 1 litre d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle.
  - Jusqu'au stade B2, la cuvette est enterrée, puis elle est placée à 25 cm de hauteur

Attention! Le fond de la cuvette doit suivre le niveau supérieur de la végétation.



- Surveillance : 2 fois par semaine et tous les jours après les premières captures.
- Insectes capturés: grosse altise, charançon du bourgeon terminal, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

#### L'observation des plantes

- Observez 50 plantes au hasard sur l'ensemble de la parcelle.
- Insectes: grosse altise (larve et adulte), puceron cendré du chou, gros charançon de la tige, méligèthes, charançon des siliques.

... et comptez-les

P 222

# Avant de traiter, vérifiez si le compte est bon!

Ravageur	Observation des plantes	Piégeage "cuvette jaune"			
Limace	dès les premiers dégâts, du semis au stade B2				
Grosse altise adulte	3 pieds/10 avec morsures nutritionnelles, jusqu'au stade B2	20 à 30 captures cumulées après le stade B2			
Grosse altise larve	2 plantes/3 attaquées				
Puceron cendré	<ul> <li>automne 1 plante/5 colonisée</li> <li>de C1 à 3-4 semaines avant la récolte : 2 colonies/m²</li> </ul>				
Charançon du bourgeon terminal		notez les premières captures; intervenez 10 à 15 jours après si le colza est au stade B3			
Gros charançon de la tige	1 ponte/plante entre les stades C1 et T20	vous indique les premières erriuées			
Méligèthe	<ul> <li>stades boutons accolés à D1: 1 insecte par inflorescence</li> <li>stades boutons séparés à E: 2 ou 3 insectes</li> </ul>	vous indique les premières arrivées vous pouvez alors aller observer			
Charançon des siliques	stades boutons accolés à G4:1 insecte/plante				

## Les produits de traitement

- Contre les limaces
  - appâts empoisonnés sous forme granulée, épandre régulièrement le soir (25 granulés par m²)
  - matières actives : mercaptodiméthur (3 à 5 kg/ha selon les spécialités commerciales)
     métaldéhyde (5 à 10 kg/ha selon les spécialités commerciales)
- Contre les insectes

Au semis		De la levé à la fin du repos hivernal		Produits utilisables (1)		A partir de la reprise de végétation			
Grosse altise	Charançon du bour- geon terminal	Grosse altise	Charançon du bour- geon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Méligèthe	Charançon des siliques	Puceror
9 kg				Benfuracarbe	Oncol 5 G				
9 kg	9 kg			Carbofuran	Curater, Delex				
12 kg				Furathiocarbe	Deltanet				
10 kg				Terbuphos	Counter plus, Counter 2 G				
9 kg				Thiofanox	Dacamox 5 G				
		0,15 I 0,1 I		Alphaméthrine	Fastac Fastac 10	0,15 I	0,2 I 0,1 I	0,2 I 0,1 I	
				Bromophos	Nexion 25, Rhodianex, Sovinexion 25 Nexion 40		2 I 1,4 I	21	2 I
				Bromophos Méthyl	Nexion EC 40		1,4 1		
		0,3 1	0,3 1	Cyfluthrine	Baythroid		0,21		
		0,15		lambda Cyhalothrine	Karate	0,11	0,11	0,1 1	
		0,25 I 25 g ma/ha		Cyperméthrine	Cymbush, Kafil super Nombreuses spécialités (2)	0,25 1	0,25 I 20 g ma/ha	0,25 1	
		0,3 1		Deltaméthrine	Décis Décis Flow	0,3 I 0,3 I	0,2 I 0,2 I	0,2 1	
		-		Dialiphos	Torak FD, Torak FBC		1,25	1,25 1	
		250 g ma/ha		Endosulfan	Nombreuses spécialités	400 g ma/ha	250 g ma/ha	600 g ma/ha	
		0,5 1		Fenvalérate	Sumicidin 10		0,4 1	0,4 1	
		0,2 1		Fluvalinate	Mavrik		0,21		
		200 g ma/ha		Lindane	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		1,71		Lindane huileux	Lindex hulleux, Tula 520 hulleux	2,5 1	1,7		
		750 g ma/ha		Malathion	Nombreuses spécialités		750 g ma/ha		
		1,25 kg		Méthidathion	Ultracide 20 bouillie Ultracide 20 liquide	1,5 kg 1,5 l	1,25 kg 1,25 l		J
		200 g ma/ha		Parathion Ethyl	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion Méthyl	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
		200 g ma/ha		Parathion huileux	Nombreuses spécialités	300 g ma/ha	200 g ma/ha		
			111 4	Phosalone	Zolone Flo Nombreuses spécialités			2,5 l 1200 g ma/ha	1,2
				Pyrimicarbe	Pirimor, Pirimor G				0,5 kg
				Endosulfan + Thiométon	Serk				1,5
		11		Lindane + Parathion Ethyl	Sopragam	1,5	11		
		0,75	=	Parathion Méthyl + Phosalone	Fortène	1,5 1	0,75 1		

(1) Doses en I ou kg de produit commercial par ha.

<sup>(2)</sup> La dose de matière active par hectare mentionnée correspond à la dose de matière active la plus fréquente. Avant toute utilisation, vérifier la dose de produit commercial autorisée sur l'étiquette.